

## Directrices para los trabajos funerarios: Preparación post mórtem en una habitación de hospital

Se debe utilizar un equipo de protección personal (EPP) apropiado para realizar estas tareas.

1. Active el sellado térmico.
2. Utilice una cámara digital o un teléfono móvil para tomar una fotografía del rostro de la persona fallecida. Envíe la fotografía por Wi-Fi, correo electrónico o mensaje de texto al administrador del sitio a través de medios seguros.  
Descontamine o deseche adecuadamente la cámara o el teléfono móvil.
3. Coloque la camilla junto a la cama del hospital con tres bolsas para cadáveres abiertas previamente.
4. Envuelva el cuerpo con la(s) sábana(s). No lave o limpie el cuerpo. No quite el equipamiento médico insertado en el cuerpo.
5. Quite la primera bolsa de la camilla. Enrolle cuidadosamente el cuerpo envuelto en sábanas deslizando la primera bolsa por debajo del cuerpo.
6. Complete el traspaso del cuerpo a la primera bolsa. Cierre la cremallera de la bolsa. Minimice el aire de la bolsa.
7. Desinféctese las manos con los guantes con una solución desinfectante para manos a base de alcohol (ABHR). Si hay alguna zona del EPP visiblemente contaminada, desinféctela con un paño desinfectante registrado por la EPA.
8. Desinfecte el exterior de la primera bolsa con un desinfectante hospitalario registrado por la EPA.
9. Pase la primera bolsa con el cuerpo a la camilla, colocándola encima de la segunda bolsa.
10. Desinféctese las manos con los guantes con ABHR.
11. Pliegue la segunda bolsa enrollando la primera y selle con calor a aproximadamente 2" de los bordes. Elimine el aire de la segunda bolsa. Vuelva a sellar con calor la bolsa a aproximadamente 1" por debajo del primer sellado y selle con calor en diagonal las esquinas. Utilice unas tijeras para recortar el exceso de material a lo largo de las uniones. Apague o desconecte el sellador térmico. Descontamine el sellador término antes de que salga de la zona de calor o de que vuelva a ser utilizado.
12. Desinfecte el exterior de la segunda bolsa con un desinfectante hospitalario registrado por la EPA.
13. Desinféctese las manos con los guantes con ABHR.
14. Enrolle la tercera bolsa alrededor de la segunda. Cierre la cremallera de la tercera bolsa. Anude el tirador de la cremallera.
15. Desinféctese las manos con los guantes con ABHR.
16. Lleve la camilla al área de descontaminación.
17. Descontamine la superficie de la bolsa del cuerpo con un desinfectante hospitalario registrado por la EPA.
  - Comience aplicando el desinfectante hospitalario en la parte superior de la bolsa y en todas las áreas expuestas del colchón de la camilla.
  - Enrolle la bolsa hacia un costado para descontaminar la mitad inferior de la bolsa y la parte ahora expuesta del colchón de la camilla.
  - Repita el proceso con el otro lado de la bolsa y de la camilla.
  - Una vez haya retirado las manchas visibles con el paño desinfectante registrado por la EPA, vuelva a aplicar el desinfectante hospitalario registrado por la EPA y déjelo actuar el tiempo suficiente, según lo especifique el fabricante.
18. Desinfecte las superficies de la camilla desde las manijas hasta las ruedas con un desinfectante hospitalario registrado por la EPA.
19. Desinféctese las manos con los guantes con ABHR.
20. Empuje la camilla de manera que solo la camilla y el cuerpo descontaminado entren en la zona fría. No entre en la zona fría. Un nuevo grupo de trabajadores se encargará de recibir el cuerpo.
21. Diríjase al área de quitarse el EPP.

**Para obtener más información: Directrices para la manipulación segura de restos humanos en los hospitales y morgues estadounidenses. <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/hospitals/handling-human-remains.html>**